

Nastavení serverů DNS

Uživatelský návod

1. V rámci Microsoft Windows klikněte na ikonu *"Start"* v levém dolním rohu obrazovky a vyberte nebo vyhledejte položku *"Ovládací panely"*.



2. Otevřete položku "Síťová připojení" či "Centrum síťových připojení a sdílení".





3. Otevřete položku "Změnit nastavení adaptéru".



4. Pokud je Váš počítač připojen k internetu <u>kabelem</u> k modemu/gateway, klikněte pravým tlačítkem myši na *"Ethernet"* a zvolte *"Vlastnosti"*.
Pokud je Váš počítač/notebook/tablet připojen prostřednictvím <u>Wi-Fi sítě</u>, klikněte pravým tlačítkem myši na *"Wi-Fi"* a zvolte *"Vlastnosti"*.





5. Klikněte/označte možnost "Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4)" a zvolte "Vlastnosti".



6. Pokud je označena možnost *"Získat adresu serveru DNS automaticky"*, Vaše připojení je chráněno naší službou *Filtrace DNS provozu*. V tomto případě budete včas informováni, pokud se budete připojovat na rizikovou webovou stránku.

Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) – vlastni	osti	×
Obecné Alternativní konfigurace		
Podporuje-li síť automatickou konfigura protokolu IP automaticky. V opačném pi poradí správce sítě.	ci IP, je možné získat nastavení řípadě vám správné nastavení	
	automaticky	
O <u>P</u> oužít následující IP adresu:		
IP <u>a</u> dresa:		
Maska podsítě:		
Vý <u>c</u> hozí brána:		
Igkat adresu serveru DNS automa	aticky	
Použí <u>t</u> následující adresy serverů I	DNS:	
Upř <u>e</u> dnostňovaný server DNS:		
Alternativní server DNS:	· · · ·	
Při <u>u</u> končení ověřit platnost nasta	vení Upřesn <u>i</u> t	
	OK Zrušit	:

Funkce *Filtrace DNS provozu* je aktivní = připojení k internetu je **zabezpečeno.**



7. Pokud nechcete mít aktivní službu *Filtrace DNS provozu*, můžete přepnout na možnost "*Použít následující adresy serverů DNS*" a uvést tyto hodnoty: 212.96.161.6 a 212.96.160.7 a potvrďte tlačítkem "*OK*". Na těchto serverech blokujeme pouze webové stránky označené Ministerstvem financí ČR (dle zákona).

bornó	ali	
beche	Alternativni konfigurace	
Podpor protoko poradí s	uje-li síť automatickou konfigura vlu IP automaticky. V opačném p správce sítě.	ci IP, je možné získat nastavení řípadě vám správné nastavení
● <u>Z</u> ie	skat IP adresu ze serveru DHCP	automaticky
OP	oužít následující IP adresu: —	
IP <u>a</u>	dresa:	
Mask	ka podsítě:	
Vý⊆h	iozí brána:	
OZé	skat adresu serveru DNS autom	aticky
O Po	ouží <u>t</u> následující adresy serverů	DNS:
Upře	dnostňovaný server DNS:	212.96.161.6
Alter	nativní server DNS:	212 . 96 . 160 . 7
P	ři <u>u</u> končení ověřit platnost nasta	vení Upřesnit…

Funkce *Filtrace DNS provozu* není aktivní.